

台帳関連図

所属TBL
所属ID
状態区分
局
部
課
係
最終更新日
最終更新者ID (管理者ID)
最終更新者名

調達種別TBL
調達種別ID
状態区分
調達種別
最終更新日
最終更新者ID (管理者ID)
最終更新者名

設置場所TBL
設置場所ID
状態区分
局
部
課
係
住所
最終更新日
最終更新者ID (管理者ID)
最終更新者名

ユーザーTBL
ユーザーID
状態区分
所属ID
ユーザー名
ユーザー名カナ
最終更新日
最終更新者ID (管理者ID)
最終更新者名

使用許諾条件TBL
使用許諾条件ID
状態区分
ライセンス管理番号
複製の可否
使用許諾証明
ライセンス形態
最終更新日
最終更新者ID (管理者ID)
最終更新者名

ソフトウェア 媒体管理台帳	必	任
ライセンス媒体管理番号	○	
状態区分	○	
ライセンス管理番号	○	
インストールキー/CDキー	○	
その他コード	○	
現管理所属ID	○	
現管理所属名	○	
現管理者ID	○	
現管理者名	○	
前管理所属名		○
前管理者名		○
管理責任者	○	
区分 (原本/複製)	○	
複製元媒体管理番号		○
備考		○
最終更新日	○	
最終更新者ID (管理者ID)	○	
最終更新者名	○	

ライセンス 管理台帳	必	任
ライセンス管理番号	○	
状態区分	○	
ソフトウェア名称	○	
正式ソフトウェア名	○	
メーカー名	○	
バージョン	○	
エディション	○	
ライセンス種別	○	
ハードウェア管理番号		○
使用許諾条件ID	○	
ライセンス数量	○	
ライセンス証書番号		○
ライセンス契約番号		○
使用許諾期限		○
元ライセンス管理番号		○
ダウングレード条件		○
アップグレード条件		○
保守契約期限		○
導入年月日	○	
導入申請番号	○	
導入時所属名	○	
導入時管理者名	○	
調達先名	○	
調達先担当者	○	
調達先契約番号	○	
現管理所属ID	○	
現管理所属名	○	
現管理者ID	○	
現管理者名	○	
前管理所属名		○
前管理者名		○
廃棄年月日		○
廃棄申請番号		○
備考		○
最終更新日	○	
最終更新者ID (管理者ID)	○	
最終更新者名	○	

利用ソフトウェア 管理台帳	必	任
ソフトウェア管理番号	○	
状態区分	○	
ハードウェア管理番号	○	
ライセンス管理番号		○
ライセンス媒体管理番号		○
ソフトウェア名称	○	
導入申請番号	○	
備考		○
最終更新日	○	
最終更新者ID (管理者ID)	○	
最終更新者名	○	

ハードウェア 管理台帳	必	任
ハードウェア管理番号	○	
状態区分	○	
メーカー名	○	
型番		○
コンピュータ名		○
IPアドレス		○
CPU数	○	
CPU		○
実装メモリ		○
HDD容量		○
OS		○
OSライセンスタイプ		○
ライセンス管理番号		○
設置場所ID		○
保守契約期限		○
導入年月日	○	
導入申請番号	○	
導入時所属名	○	
導入時管理者名	○	
調達先名	○	
調達先担当者	○	
調達先契約番号	○	
調達種別ID	○	
現管理所属ID	○	
現管理所属名	○	
現管理者ID	○	
現管理者名	○	
使用者ID	○	
使用者名	○	
前管理所属名		○
前管理者名		○
前使用者名		○
廃棄・返却年月日		○
廃棄・返却申請番号		○
備考		○
最終更新日	○	
最終更新者ID (管理者ID)	○	
最終更新者名	○	

「TBL」はデータベースの「テーブル」を表している。

■ = 各TBL、台帳の一意となるキー項目。

■ = 他のTBL、台帳を参照する項目。

「必」は、データ生成時に必須となる項目。

「任」は、データ生成後もしくは、場合によって必要となる項目。

※本書は、ビジネスソフトウェアアライアンスが著作・策定したソフトウェア資産管理対策基準Ver.1.0およびソフトウェア資産管理対策手順書Ver.1.0の付属資料であり、その使用については、ソフトウェア資産管理対策基準Ver.1.0およびソフトウェア資産管理対策手順書Ver.1.0記載の使用許諾条件に準じます。